

مفتاح منتج Windows 10 هو رمز مكون من 25 حرفاً يستخدم لتنشيط Windows والتحقق من صحته. يعتمد موقع مفتاح المنتج على كيفية حصولك على Windows 10. **1. Windows مثبت مسبقاً (OEM):** - قد تجد مفتاح المنتج على ملصق "شهادة الأصالة" (COA) على الجهاز. - غالباً ما يتم دمج مفتاح المنتج في البرامج الثابتة للوحة الأم (BIOS/UEFI) ، مما يعني أن Windows سيكتشفه تلقائياً. **2. نسخة Windows 10 المشتراة (التجزئة):** - يتم طباعة مفتاح المنتج على ملصق أو بطاقة داخل عبوة النسخة المادية. - يتم توفير مفتاح المنتج في رسالة بريد إلكتروني للتأكيد أو سجل طلبات حساب Microsoft إذا تم شراء نسخة رقمية. **3. ترقية مجانية من Windows 7/8:** - لا يوجد مفتاح منتج محدد، ولكن يرتبط نظامك بـ "ترخيص رقمي" بناءً على تكوين الأجهزة. **4. حساب Microsoft:** - يرتبط "ترخيصك الرقمي" بحساب Microsoft الخاص بك، مما ينشط Windows تلقائياً بعد التثبيت. **5. استرداد مفتاح المنتج من BIOS/UEFI:** - افتح موجه الأوامر أو PowerShell كمسؤول. - اكتب `wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey` واضغط على Enter. **6. أدوات الجهات الخارجية:** - يمكن استخدام أدوات مثل Belarc Advisor أو ProduKey لاستخراج مفتاح المنتج إذا لم تتمكن من العثور عليه باستخدام الطرق السابقة. لاحظ أنه إذا قمت بإعادة تثبيت Windows 10 على نفس الجهاز، فيجب أن يتم تنشيط النظام تلقائياً من خلال الترخيص الرقمي دون الحاجة إلى المفتاح مرة أخرى.