

والتحقق من صحته. يعتمد موقع مفتاح Windows هو رمز مكون من 25 حرفاً يستخدم لتنشيط Windows 10 مفتاح منتج قد تجد مفتاح المنتج على ملصق - **: (OEM) مثبت مسبقاً Windows 10. 1. **. Windows 10. المنتج على كيفية حصولك على مما يعني ، (BIOS/UEFI) على الجهاز. - غالباً ما يتم دمج مفتاح المنتج في البرامج الثابتة للوحة الأم (COA) "شهادة الأصالة المشتراة (التجزئة): **: - يتم طباعة مفتاح المنتج على ملصق أو Windows 10 سيكتشفه تلقائياً. 2. **. نسخة Windows أن Microsoft بطاقة داخل عبوة النسخة المادية. - يتم توفير مفتاح المنتج في رسالة بريد إلكتروني للتأكيد أو سجل طلبات حساب لا يوجد مفتاح منتج محدد، ولكن يرتبط نظامك بـ "ترخيص - **: Windows 7/8 إذا تم شراء نسخة رقمية. 3. **. ترقية مجانية من الخاص بك، مما Microsoft يرتبط "ترخيصك الرقمي" بحساب - **: Microsoft رقمي "بناءً على تكوين الأجهزة. 4. **. حساب PowerShell افتح موجه الأوامر أو - **: BIOS/UEFI تلقائياً بعد التثبيت. 5. **. استرداد مفتاح المنتج من Windows ينشط Enter. واضغط على `wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey` كمسؤول. - اكتب لاستخراج مفتاح المنتج إذا لم ProduKey أو Belarc Advisor أدوات الجهات الخارجية: **: - يمكن استخدام أدوات مثل 6. **. على نفس الجهاز، فيجب أن يتم Windows 10 تتمكن من العثور عليه باستخدام الطرق السابقة. لاحظ أنه إذا قمت بإعادة تثبيت. تنشيط النظام تلقائياً من خلال الترخيص الرقمي دون الحاجة إلى المفتاح مرة أخرى